
Read the Docs Template Documentation

Выпуск 0.1-alpha

Read the Docs

февр. 05, 2019

Оглавление

1	Предварительные требования	1
2	Подключение репозитория	3
3	Установка приложения	5

Предварительные требования

Важно! Для работы данного приложения требуется:

- установить Arta Synergy 4.0 hamming ([инструкция по установке](#))
- в подсистеме администрирования обновить БД и процессы, завести Системного пользователя (с произвольными логином/паролем, с доступом в систему, назначенного на должность в оргструктуре)

Подключение репозитория

Установочный пакет находится в репозитории *project-1.0*. В файле `/etc/apt/sources.list` необходимо добавить либо раскомментировать следующую строку:


```
deb http://deb.arta.kz/tengri project-1.0 main contrib non-free
```

Установка приложения

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

```
# apt-get update  
# apt-get install arta-synergy-apps-project
```

В ходе установки необходимо выбрать тип установки из предложенного списка:




Примечание:

1. Вариант **Clean** полностью удаляет все ранее установленные данные Synergy, устанавливает приложение Synergy Project, автоматически загружает его конфигурацию и загружает дампы базы данных.
 2. Вариант **Install/Upgrade Configuration** устанавливает приложение Synergy Project, автоматически загружает его конфигурацию и настраивает необходимые конфигурационные файлы.
 3. Вариант **Manual** устанавливает приложение Synergy Project без автоматической загрузки конфигурации (т.е. только заменяет war-файлы).
-

Дальнейший ход установки зависит от выбранного типа установки:

- для варианта **Clean**:
 - указать URL сервера Synergy, на котором производится работа (например: `http://192.168.0.187:8080/Synergy`):



- ввести пароль пользователя, имеющего root-права mysql, от имени которого будут применены дампы базы данных;
 - после завершения установки обязательно нужно выполнить полную переиндексацию форм, файлов и документов в Административном приложении Synergy.
- для вариантов **Install/Upgrade Configuration** и **Manual**:
 - указать URL сервера Synergy, на котором производится работа (например: `http://192.168.0.187:8080/Synergy`):
 - ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя:

После установки приложения обязательно выполнить пункты инструкции по внедрению.

Package configuration

Configuring arta-synergy-apps-project

Please enter your mysql server password:

Enter your mysql server password

< OK >

Package configuration

Configuring arta-synergy-apps-project

Please enter the address of your ARTA Synergy installation. This should contain protocol (http or https), port (if needed), and /Synergy

ARTA Synergy instance address:

< OK >

Package configuration

Configuring arta-synergy-apps-project

Please enter the login of your ARTA Synergy user.

ARTA Synergy user login:

< OK >

Package configuration

Configuring arta-synergy-apps-project

Please enter the password of your ARTA Synergy user.

ARTA Synergy user password:

< OK >